

Cargo-export.eu Quick Start

In deze introductie willen we u uitleggen hoe u in vijf eenvoudige stappen gebruik kunt maken van cargo-export.eu voor al uw export documentatie. Deze stappen moeten uitgevoerd worden voor elke computer die gebruikt wordt om diensten af te nemen via cargo-export.eu.

Stap 1: Downloaden en installeren benodigde software


Voor de communicatie met het RDW en het printen van de benodigde documentatie wordt gebruik gemaakt van een aantal zogeheten software 'componenten'. Deze componenten zijn gebundeld in één eenvoudige setup welke u hier kunt downloaden: <http://www.cargo-export.eu/downloads/cargo-export.setup.exe>. Na het downloaden start u de installatie om de eerste stap van deze 'quick start' af te ronden.

Stap 2: www.cargo-export.eu toevoegen aan vertrouwde websites

Om gebruik te kunnen maken van de zojuist geïnstalleerd componenten moet u uw computer laten weten dat u de website van cargo-export.eu vertrouwd. Dit doet u door het programma 'Internet Explorer' op te starten en vervolgens onder 'Extra' in het menu te kiezen voor 'Internetopties'. In het verschenen scherm kiest u, op de tab-pagina 'Beveiliging' voor de optie 'Vertrouwde website' en vervolgens drukt u op de knop 'Websites'.



In het nieuwe scherm vult u 'http://www.cargo-export.eu' toe en kiest u voor 'Toevoegen'. Zorg er hierbij wel voor dat de schakelaar 'Serververificatie (https:)' voor alle websites in deze zone is vereist' **niet** aangevinkt is.



Stap 3: Installatie RDW certificaat

Voor het afnemen van de RDW diensten 'vrijwaren' en 'uitvoerverklaring' is een zogeheten 'RDW certificaat' verplicht. Dit certificaat, met bijbehorend wachtwoord, krijgt u van het RDW en moet geïnstalleerd zijn op uw computer. Indien u al RDW diensten afneemt via deze computer dan zal deze stap waarschijnlijk al plaats gevonden hebben.

Stap 4: Printer instellen

Voor het uitprinten van een uitvoerverklaring moet u voor het printen opgeven welke printer gebruikt wordt en welke marges hierbij gehanteerd worden. Voor alle andere documenten kunt u uw printer selecteren tijdens het printen.

Om de printer instelling eenmalig op te geven klikt u bij een afgeronde uitvoerverklaring op 'printer instellen'. In het volgende scherm kiest u de gewenste printer. Vervolgens kiest u de linker en bovenmarge. Deze bepalen de afstand tussen het eerste geprinte karakter en de linkerbovenhoek. Deze instellingen verschillen per printer en moeten dan ook aangepast worden aan uw specifieke situatie. Probeer u verschillende afstanden uit zodat de tekst op de juiste plaats op de uitvoerverklaring terecht komt.

Stap 5: Test status

Om te controleren of de voorgaande stappen correct zijn uitgevoerd gaat u naar de volgende pagina: <http://www.cargo-export.eu/testSettings.asp>. Hier krijg u tevens de mogelijkheid om een proefafdruk te maken van de verschillende diensten en uw printer in te stellen.

N.B. Na afronding van stap 1 t/m 5 kunt u gebruik gaan maken van het complete diensten pakket van cargo-export.eu.